

## Как передать данные в раскрой?

06/21/2018 11:07:20

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	КЗ-Мебель	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
		<b>Last update:</b>	14:56:13 - 05/03/2017

### Keywords

Раскрой, Пустая строка здесь недопустима

### Problem (public)

Не удается передать данные в раскрой. При выборе команды "Запуск программы раскрой" программа выдает следующее сообщение:

### Solution (public)

Чтобы связать "КЗ-Мебель" с раскройной программой необходимо сделать следующее:

1. Зайти в меню "Пуск\Все программы\Geos\КЗ-Мебель ПКМ", там выбрать "Настройка справочников".
2. В "Настройке справочников" нажать кнопку "Настройки".
3. В "Настройках" найти две строки "Путь к программе раскрой" и "Папка с данными раскрой".
4. В поле "Полный путь" напротив заголовка "Путь к программе раскрой" прописать путь в файлу запуска раскройной программы:
  - для лицензионной версии: "C:\ProgramData\GeoS\КЗ-Мебель. Модуль раскрой листовых материалов 7.4\Bin\K3Raskroy.exe".
  - для ознакомительной бесплатной версии: "C:\Program Files (x86)\GeoS\КЗ-Мебель. Модуль раскрой листовых материалов. Ознакомительная 7.4\Bin\K3Raskroy.exe".

5. Напротив заголовка "Папка с данными раскрой" прописать путь в папке, в которую будет выгружаться информация для раскройной программы:
  - для лицензионной версии: "C:\ProgramData\GeoS\КЗ-Мебель Cutting\7.4\Bin\"
  - для ознакомительной бесплатной версии: "C:\ProgramData\GeoS\КЗ-Мебель Cutting Trial\7.4\Bin\".

Пути для лицензионной версии:

Пути для ознакомительной бесплатной версии:

6. После этого необходимо нажать кнопку "Подключить справочники", затем нажать "Выход".
7. В главном меню "Настройки справочников" нажать кнопку "Создать базу". При это сама программа "КЗ-Мебель" должна быть закрыта. После всех выше описанных действий нужно запустить "КЗ-Мебель". В КЗ-Мебель имеется возможность передачи данных в различные раскройные программы. Рассмотрим возможность передачи в раскрой из модуля ПКМ и АМБИ.

В КЗ-Мебель Салон возможность передачи в раскрой отсутствует.

#### КЗ-Мебель ПКМ

В модуле "КЗ-Мебель ПКМ" имеется автоматическая передача данных. Для того, чтобы передать данные из "КЗ-Мебель ПКМ" в раскройную программу необходимо:

1. В меню "Установки\Пользовательские умолчания", в параметре "Раскройный модуль" выбрать, в какую раскройную программу передать данные, в частности, "Модуль раскрой КЗ-Мебель"
  2. Воспользоваться командой "Технологическая подготовка\Передать в раскрой\Файл для программы раскрой" для передачи данных о заказе в раскройную программу.
  4. Открыть раскройную программу командой "Технологическая подготовка\Передать в раскрой\Запуск программы раскрой".
- #### КЗ-Мебель АМБИ
- В модуле КЗ-Мебель АМБИ отсутствует возможность автоматической передачи данных в раскройные программы, но имеется возможность передать эти данные вручную. Для этого необходимо:
1. В КЗ-Мебель АМБИ с помощью меню "Отчеты и чертежи\Отчеты\Производственные" сформировать производственный отчет "Сводная спецификация".
  2. В этом отчете найти таблицу "Панели с кромкой", либо "Панели без кромки", в зависимости от того, какие размеры деталей Вы хотите передать в раскрой - с учетом кромки или без учета кромки.
  3. Открыть раскройную программу.
  4. Вручную внести в раскройную программу детали из таблицы "Панели с кромкой", либо "Панели без кромки".