

Как перепрошить ключ? Продление действия ключа.

01/24/2019 13:18:28

[FAQ Article Print](#)

Category:	КЗ-Мебель	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
		Last update:	12:39:46 - 11/14/2013

Keywords

Как перепрошить ключ? Продление действия ключа.

Problem (public)

При запуске программы появилось окно.

Что делать?

Solution (public)

Данное окно появляется если Ваш ключ прошит на временную работу и до окончания срока осталось менее пять дней. В этом случае необходимо продлить работу ключа (перепрошить ключ). Для "перепрошивки" ключа выполните следующие действия:

- Вставьте ключ CodeMeter, который необходимо продлить, в USB-порт компьютера.
- Теперь необходимо запустить программу CodeMeter Control Center. Сделать это можно двумя способами: Пуск/Все программы/CodeMeter/CodeMeter Control Center или в трее (где часы) кликнуть левой клавишей мыши на значке CmStick .
- В открывшемся окне "CodeMeter Control Center" нажмите кнопку Обновление лицензий.
- Появится окно приветствия Ассистент CmFAS, нажимаем Next (Далее).
- Выберите Создать запрос лицензии и нажмите Next (Далее).
- Проставьте галочку напротив строки (101367) NVC GeoS нажмите Next (Далее).
- Укажите путь сохранения файла XXXXXXX.WibuCmRaC и нажмите Commit.
- В появившемся окне нажмите Финиш.

Файл, который получился после этих действий XXXXXXX.WibuCmRaC (где XXXXXX номер ключа) необходимо заархивировать и отправить на электронный адрес [1]key@k3info.ru. В ответ Вам придет письмо с файлом прошивки для Вашего ключа и инструкцией, что нужно сделать дальше.

Посмотреть видеоинструкцию - [2]<http://files.k3-mebel.ru/demorolik/swf/Key.swf>

[1] <mailto:key@k3info.ru?subject=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0>
[2] <http://files.k3-mebel.ru/demorolik/swf/Key.swf>